

目录

小蚂蚁游戏智能助手	1
小蚂蚁游戏智能助手功能介绍	2
一、 开通使用小蚂蚁	2
二、 小蚂蚁游戏智能助手安装使用	2
1.小蚂蚁接口	3
2. 小蚂蚁服务端设置	4
三、 小蚂蚁客户端	5
1. 无盘系统	6
2. 有盘系统	7
四、 小蚂蚁无计费模式	9
五、 小蚂蚁连锁功能设置	11

小蚂蚁游戏智能助手

小蚂蚁智能助手，可以感知顾客需求，让上机顾客操作变得简捷迅速，完全符合个性操

作习惯，上机同时可以记录游戏设置，还可以记录显示器的对比度、亮度、鼠标等硬件的设置，不受重启、换机影响，也无需重新设置游戏。方便上机客人同时，增加网吧与顾客的粘合力，从而提高网吧营业额，是网吧不可缺少的智能助手。

小蚂蚁游戏智能助手功能介绍

一、开通使用小蚂蚁

安装小蚂蚁计费接口，安装打开后网吧编号会自动显示网吧编号。



将网吧以下信息提供给小蚂蚁软件客服人员，等待授权开通。

添加网吧	
网吧编号	<input type="text" value="网吧编号"/>
网吧名称	<input type="text" value="网吧名称"/>
无盘类型	<input type="text" value="请选择"/>
计费类型	<input type="text" value="请选择"/>
服务端IP	<input type="text" value="小蚂蚁服务端所在机器IP (建议安装无盘服务器上)"/>
计费机IP	<input type="text" value="小蚂蚁计费接口所在机器IP (安装到计费软件所在机器)"/>

二、小蚂蚁游戏智能助手安装使用

打开摇钱树网吧管理软件官网，点击下载页，即可下载小蚂蚁游戏智能助手，下载完成后会得到一个压缩包，解压后将会得到两个文件，

小蚂蚁服务端v4.0.2.23.exe	2023-03-07 18:34	应用程序	27,360
小蚂蚁接口4.4.exe	2024-06-19 10:50	应用程序	2,064

1.小蚂蚁接口

安装计费接口，小蚂蚁计费接口必须放在网吧计费机器上，将接口程序放在计费机后，接口运行即可生成一个网吧编号，网吧编号非常重要，续费和服务端运行都是要依靠网吧编号，可以直接双击运行，得到以下窗口。



点击接口设置，用来连接计费软件的数据库，计费接口的作用就是可以读取数据库中保存的会员信息，与网吧上机用户的信息对比，如果是会员，小蚂蚁才会生效。



如果网吧是单计费接口，那么使用计费接口一就可以，选择对应的计费接口，这里拿摇钱树举例，选择摇钱树，会有两种默认的数据库验证方式，选择默认的就是可以，点击测试。



显示连接测试成功即可，测试成功后点击确定。



配置成功后需要重启下软件即可，点击确定返回，如图所示可重启接口软件，如此接口程序配置成功。



2. 小蚂蚁服务端设置

网吧 ID: 输入已经开通的网吧编号,点击查看可以看到编号到期时间,也有下载与更新客户端的功能

客户端目录: 指定小蚂蚁客户端的存放路径。设置好路径, 点击网吧编号后面的查看, 会自动下载客户端。

无盘类型: 根据无盘类型选择即可, 如果有盘系统选择 "默认"。

用户数据目录: 上机顾客的信息保存位置。(包含游戏设置、电脑个性设置数据等)

个性磁盘目录: 必须要安装到根目录, 非根目录无法保存

个性磁盘空间: 选择为 0 则会不启用, 如果要启用个性磁盘空间, 选择为 1, 则是每个人都会分配 1G 的空间。

服务设置: 点击 "安装服务", 然后再点击 "启动服务"。

小蚂蚁服务端设置 ×

网吧ID:	<input type="text" value="10604B8A00D1"/>	<input type="button" value="查看"/>
客户端目录:	<input type="text" value="D:\小蚂蚁客户端"/>	<input type="button" value="浏览"/>
无盘类型:	<input type="text" value="默认"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> 启用个性化设置	
用户数据目录:	<input type="text" value="D:\用户数据目录"/>	<input type="button" value="浏览"/>
个性磁盘目录:	<input type="text" value="C:\"/>	<input type="button" value="浏览"/>
个性磁盘空间:	<input type="text" value="1"/>	GB

当前状态: 已运行


<input type="button" value="启动服务"/>	<input type="button" value="刷新状态"/>	<input type="button" value="安装服务"/>
<input type="button" value="重启服务"/>	<input type="button" value="停止服务"/>	<input type="button" value="卸载服务"/>

三、小蚂蚁客户端

现在网吧系统分为无盘系统和有盘系统

1. 无盘系统


将客户端加入到无盘系统的 开机任务，以云更新无盘为例子，点击 "其它---开机任务"。



任务类型：选择 "下发并执行程序"。

指派区域：一般默认选择所有区域 服务端目录：指定下载好的客户端路径。

执行程序：在客户端路径中选择 "小蚂蚁 客户端.exe"。至此，无盘系统小蚂蚁游戏智能助手即可安装完毕，会员用户登录客户端即可正常使用小蚂蚁了。




2. 有盘系统


有盘系统安装客户端需要一台台的安装，需要先关闭客户机的一键还原系统。

图书馆数据备份	2020-08-06 8:48	文件夹
小蚂蚁客户端	2020-10-13 8:16	文件夹
新建文件夹	2018-11-02 16:43	文件夹


找到服务端的小蚂蚁客户端文件，打开 ClientCof.ini 这个文件。




将服务端的 ip 地址输入进去保存。




将整个文件夹复制到 u 盘，一台台机器复制下即可，找到电脑上的开机-运行。




或者使用快捷键 window+r。输入 msconfig。



将小蚂蚁客户端设置为开机自启动项，完成后保存下来，打开一键还原助手即可。



会员上机后 小蚂蚁显示界面如下




四、小蚂蚁无计费模式

小蚂蚁无计费模式，适合于电竞酒店、宾馆等没有计费软件的场景，顾客可以直接微信扫码登陆小蚂蚁。注：开通无计费场景，请先联系软件客服授权开通。

打开小蚂蚁服务端，点击重启服务。



进入高级设置




场景设置，选择“启用开机全屏登录窗口”，这样客户机开机后处于锁定状态。



所有设置完后，打开客户端电脑，会显示微信扫码登录页面。



用微信扫码后，显示登陆成功，即可使用



五、小蚂蚁连锁功能设置

小蚂蚁游戏助手，支持连锁网吧存储，需要进行如下设置。

1. 各连锁网吧需要用公网 IP，网吧无盘环境需要保证一致。
2. 各网吧需在路由器映射服务器 52900、52941，TCP、UDP 端口。
3. 设置连锁前需开启各网吧小蚂蚁服务。
4. 被映射的电脑小蚂蚁服务必须启动，比如有 3 家网吧需要连锁，那这 3 家都必须做映射。

5. 连锁的网吧计费可以不一样，比如 A 家用万象，B 家用摇钱树。但要求上机会员一样比如都是账号 001。小蚂蚁服务端 --进入 高级设置。



点击“添加网吧”，输入网吧名称/网吧编号/公网 IP。

高级设置

存储设置

数据清理

连锁设置

游戏需求

场景设置

网吧编号	网吧名称	公网IP	状态
<div data-bbox="475 414 1037 481"><h3>添加网吧</h3></div> <p>网吧名称：<input type="text"/></p> <p>网吧编号：<input type="text"/></p> <p>公网IP：<input type="text"/></p> <p><input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/></p>			

添加网吧

删除网吧

修改网吧

*设置连锁网吧时请确认各网吧小
蚂蚁服务已启动；请在路由器映射
本机35700、35777(TCP/UDP)端口